



Paramétrage des boîtes de messagerie Hébergeur Gandi

I. Accès webmail (via votre navigateur internet)

2 interfaces possibles :

<https://webmail.gandi.net/sogo>

ou

<https://webmail.gandi.net/roundcube>

L'identifiant est votre adresse mail complète.

2. Changer son mot de passe

<https://webmail.gandi.net/settings/>

3. Capacité

Quota maximum : 3 giga par boîte mail.

Nombre maximum de destinataires par message : 40 (15 en utilisant le webmail)

Taille minimale du mot de passe : 8 caractères (dont au moins 2 chiffres et au moins 2 caractères spéciaux).

Taille maximale du mot de passe : 200 caractères.

Taille maximale du mail (pièces jointes) : 25 Mo. Si une personne vous envoie un message dépassant cette taille, vous ne le recevrez pas et l'expéditeur aura un message d'erreur explicite.

4. Paramétrage de votre logiciel de messagerie (Outlook, Thunderbird,..)

Compte POP/IMAP

Utilisé pour les mails entrants (protocole pour la réception des emails).

nom du serveur entrant : mail.gandi.net

Port : laissez le port par défaut (110 pour POP, 143 pour IMAP, 995 pour POP en SSL ou 993 pour IMAP en SSL).

TLS ou SSL : oui

identifiant : il s'agit de votre adresse mail **complète** (nom@votredomaine.tld)

mot de passe : entrez le mot de passe de la boîte mail.

Compte SMTP

Utilisé pour les emails sortants (protocole pour l'envoi des emails).

Nom du serveur sortant (SMTP) : mail.gandi.net

Port : 25, 465 (avec SSL) ou 587 (avec STARTTLS)

TLS ou SSL : oui (sauf pour le port 25)

Authentification SMTP : oui, en utilisant les mêmes paramètres que pour le serveur entrant ou en utilisant votre adresse email complète et son mot de passe.

Vous pouvez aussi utiliser le serveur SMTP de votre Fournisseur d'Accès Internet à la place de celui de Gandi.

Pour toute question : Catherine Descoins | 0950637704 | luneclaire.fr | web@luneclaire.fr